


Configuration de la boîte de courriel avec Live Mail 2011 sous Windows

1. Ouvrir **Live Mail 2011**, cliquer sur **Comptes** puis sur **Adresse de messagerie**.



2. Inscrire l'adresse de messagerie et le mot de passe qui vous ont été confirmés par le service à la clientèle ainsi que vos nom et prénom dans les champs appropriés. Vous pouvez cocher **Mémoriser ce mot de passe** si vous le souhaitez. Cocher l'option **Configurer manuellement les paramètres du serveur**. Cliquer sur **Suivant**.

Windows Live Mail

Ajouter un compte de messagerie

Si vous possédez un identifiant Windows Live ID, connectez-vous maintenant. Sinon, vous pouvez en créer un plus tard.
[Se connecter à Windows Live](#)

Adresse de messagerie :

[Obtenir une adresse de messagerie Windows Live](#)

Mot de passe :

 Mémoriser ce mot de passe

Nom d'affichage pour vos messages envoyés :

Définir comme compte de messagerie par défaut
 Configurer manuellement les paramètres du serveur

La plupart des comptes de messagerie fonctionnent avec Windows Live Mail, notamment :
Hotmail
Gmail
et beaucoup d'autres.

3. Dans la section **Informations sur le serveur entrant**, sélectionner **POP** dans le menu déroulant **Type de serveur**.

Si votre adresse se termine par **@derytele.com** :

Inscrire dans le champ **Adresse du serveur**, **pop3.derytele.com** et dans le champ **Port**, inscrire le chiffre **110**.

Si votre adresse se termine par **@royaume.com** :

Inscrire, dans le champ **Adresse du serveur**, **pop3.royaume.com** et dans le champ **Port**, inscrire **110**.

Ne pas cocher la case **Connexion sécurisée (SSL) requise**.

Dans la section **Informations sur le serveur sortant**, inscrire **smtp.derytele.com** dans le champ **Adresse du serveur**. Dans le champ **Port**, inscrire le chiffre **25**. Ne pas cocher les cases de sécurité. Cliquer sur **Suivant**.

The screenshot shows the 'Configurer les paramètres du serveur' window in Windows Live Mail. It is divided into two main sections: 'Informations sur le serveur entrant' and 'Informations sur le serveur sortant'. In the incoming server section, 'Type de serveur' is set to 'POP', 'Adresse du serveur' is 'pop3.derytele.com', 'Port' is '110', and 'Authentification' is set to 'Texte clair'. In the outgoing server section, 'Adresse du serveur' is 'smtp.derytele.com' and 'Port' is '25'. There are checkboxes for 'Connexion sécurisée (SSL) requise' and 'Authentification requise', both of which are unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Annuler', 'Précédent', and 'Suivant'. The 'Suivant' button is highlighted in blue.

4. Cliquer sur **Terminer** et votre compte sera configuré.

